




ПЛАТЬЕ

Дикая штучка

Модель 1026

“Декольте — это еще одна форма сохранения материи”.

Тамара Клейман



РУКОВОДСТВО ПО ШИТЬЮ

Рекомендации по выбору ткани: тонкие струящиеся ткани, набивной шелк.

Вам потребуется: основная ткань — 2,5 м шириной 1,5 м, отделочная ткань — 0,3 м шириной 1,5 м, клеевой флизелин для тонких тканей, чашечки для лифа (по желанию), потайная застежка-молния длиной 30 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

Припуски: на швы — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Перед — 4 детали (перед и его подкладка)
2. Правая часть переднего полотнища юбки — 1 деталь
3. Левая часть переднего полотнища юбки — 1 деталь
4. Заднее полотнище юбки — 1 деталь со сгибом
7. Обтачка переднего полотнища юбки — 1 деталь со сгибом
8. Обтачка заднего полотнища юбки — 1 деталь со сгибом

Из клеевого флизелина:

7. Обтачка переднего полотнища юбки — 1 деталь со сгибом
8. Обтачка заднего полотнища юбки — 1 деталь со сгибом

Из отделочной ткани:

5. Верхняя часть пояса переда — 2 детали
6. Нижняя часть пояса переда — 2 детали
7. Средняя часть спинки — 2 детали
8. Боковая часть спинки — 2 детали
9. Завязки — 4 детали (42 см * 2,5 см)

Описание работы:

1. Продублировать клеевым флизелином обтачки переднего и заднего полотнища юбки.
2. Выполнить из отделочной ткани две завязки шириной 1 см длиной около 40 см каждая в готовом виде.
3. Пришить завязки к припускам верхних срезов деталей переда.
4. Сложить детали переда с подкладкой переда лицевой стороной внутрь. Обтачать по боковым и верхнему срезу, одновременно вшивая завязки. Вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. При желании вложить чашечки. Примерить, скорректировать, если необходимо, пришить к припускам переда.
5. Выполнить сборку в два раза на деталях переда между отметками, захватывая сразу оба слоя ткани.
6. Стачать передние полотнища юбки на участке разреза до низа. Обработать припуски шва и кромки цельнокроеных обтачек, разутюжить. Распороть шов по линии разреза до низа, предварительно закрепив его выше обтачек.
7. Верхние части пояса присборить в два раза по боковым срезам.
8. Обтачать по нижним срезам верхние части пояса нижними частями, подрезать припуски, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить.
9. Выполнить сборку в два раза по верхним срезам полотнищ юбки.
10. Наметать части пояса на перед юбки по отметкам.
11. Стачать боковые швы юбки, одновременно притачивая пояс к юбке по правому боковому шву (левый боковой шов стачивается до отметки конца застежки-молнии). Припуски швов обработать.
12. Притачать застежку-молнию. [См. иллюстрированный курс.](#)
13. Совместить лицевую сторону переда платья с лицевой стороной переднего полотнища юбки. Уравнять по срезам, сметать.
14. Обработать нижние срезы обтачек полотнищ юбки. Стачать обтачки по правому боковому шву, припуски шва обработать.
15. Сложить обтачку юбки с юбкой платья лицевыми сторонами внутрь так, чтобы перед платья был внутри. Уравнять по верхним срезам, обтачать юбку обтачкой. Подрезать припуски, надсечь в нескольких местах, вывернуть и отутюжить. Припуски шва обтачивания настроить на обтачку.
16. Подогнуть вовнутрь припуски обтачки у левого бокового шва платья и подшить потайным швом, закрывая припуски застежки-молнии.
17. Выполнить [уголки](#) по низу изделия, соединяя цельнокроеную обтачку разреза с припусками низа изделия.