




ПЛАТЬЕ

Романтика

Модель 1022

“Задача женской одежды: кое-что выгодно подчеркнуть, все остальное - кокетливо приоткрыть.”

Андрей Стрельцов



РУКОВОДСТВО ПО ШИТЬЮ

Рекомендации по выбору ткани: шелк, креп, тонкие легко драпирующиеся ткани.

Вам потребуется: основная ткань – 3 м шириной 1,5 м, клеевой флизелин/дублерин, потайная застежка-молния длиной 45 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

Припуски: на швы – 1,5 см, на подгибку низа – 4 см.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть переда – 2 детали
2. Верхняя правая часть спинки – 2 детали
3. Верхняя средняя часть спинки – 2 детали
4. Верхняя левая часть спинки – 2 детали
5. Верхняя юбка – 2 детали-прямоугольника
Размеры детали (горизонталь*вертикаль, см):
42 – 68*48, 44 – 72*48, 46 – 76*48,
48 – 80*48, 50 – 84*48, 52 – 88*48
6. Нижняя юбка – 2 детали-прямоугольника
Размеры детали (горизонталь*вертикаль, см):
42 – 68*50, 44 – 72*50, 46 – 76*50,
48 – 80*50, 50 – 84*50, 52 – 88*50
7. Пояс – 1 деталь-прямоугольник
Размеры детали (горизонталь*вертикаль, см):
42 – 12*160, 44 – 12*164, 46 – 12*168,
48 – 12*172, 50 – 12*176, 52 – 12*180
8. Верхняя оборка переда – 1 деталь
9. Нижняя оборка переда – 1 деталь
10. Верхняя оборка спинки – 1 деталь
11. Нижняя оборка спинки – 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать узкими полосками клеевого флизелина/дублирина верхние срезы деталей подкладки лифа платья.
2. Стачать по плечевому шву оборки переда и спинки (отдельно верхнюю и нижнюю). Нижний срез оборок обработать плотным узким швом зигзаг либо московским швом. Наметать верхнюю оборку на нижнюю, совмещая верхние необработанные срезы и плечевой шов.
3. Стачать вытачки на верхней части переда (на верхе и на подкладке лифа платья), заутюжить к середине переда.
4. Стачать рельефные швы на верхних частях спинки (на верхе и на подкладке лифа платья), заутюжить к середине спинки.
5. Выполнить и разутюжить плечевой шов платья (на верхе и на подкладке лифа).
6. Стачать правый боковой шов лифа платья, не доходя до верха платья примерно 10 см (шов без застежки-молнии), нижнюю часть шва разутюжить. Точно так же стачать правый боковой шов подкладки лифа платья.
7. Стачать полотнища верхней юбки по боковым швам (по левому боковому шву до отметки конца застежки-молнии). Точно так же стачать полотнища нижней юбки, срезы обработать (включая левый боковой шов выше отметки конца застежки-молнии), швы разутюжить.
8. Верхнюю и нижнюю юбку отдельно присборить по верхнему срезу в два раза (например, для 42 размера – до 68 см)
9. Притачать верхнюю юбку к лифу платья, шов притачивания заутюжить на лиф платья.
10. Нижнюю юбку сложить с подкладкой лифа платья так, чтобы внутри у нижней юбки была изнанка, а у подкладки лифа – лицевая сторона. Это делается для того, чтобы на участке лифа подкладка была к телу лицевой стороной, а на участке юбки (нижняя юбка, которая выглядывает из под верхней), подкладка была к телу изнаночной стороной. Выполнить талиевый шов, шов притачивания заутюжить на лиф платья.
11. Притачать вдоль левого бокового шва платья потайную застежку-молнию.
[См. иллюстрированный курс.](#)
 - 11.1. Сметать левый боковой шов платья до отметки конца застежки.
 - 11.2. На разутюженные в разные стороны припуски наложить застегнутую молнию «собачкой» вниз и строго посередине шва. Присметать тесьму молнии к припускам шва (только к припускам, не насквозь!).
 - 11.3. Распороть сметочный шов под молнией, до отметки конца застежки. Закрепить шов.
 - 11.4. Открыть молнию. Отвернуть припуски шва на лицевую сторону. Поочередно притачать половинки застежки с помощью специальной лапки. Строчка должна проходить под зубчиками молнии. Это обеспечивает ее «невидимость» с лицевой стороны. Остановить строчку, не доходя до «собачки», оставив иглу в ткани. Закрыть молнию, продолжить строчку. Концы молнии оставить не пришитыми (около 3 см).
12. Наметать оборки по горловине платья, совмещая шов оборки с плечевым швом платья.

13. Обработать вырез горловины платья и пройму подкладкой. [См. п. 2-3 иллюстрированного курса.](#)

13.1. Подкладку сложить с изделием лицевыми сторонами. Возле застежки на молнию в левом боковом шве отвернуть край подкладки на лицевую сторону так, чтобы он не доходил до линии притачивания молнии на 0.5 см. Получившийся подгиб приколоть к пройме. Припуски молнии отвернуть на лицевую сторону и приколоть поверх подкладки. Это придаст подкладке красивый край после ее выворачивания.

13.2. Совместить лицевую сторону подкладки с лицевой стороной изделия и обтачать вырез горловины. Обтачать пройму, заканчивая шов на 3 см ниже линии плечевого шва. Подрезать припуски, надсечь в местах скруглений, вывернуть на лицевую сторону и отутюжить.

13.2. Вытянуть пройму платья в оставленный открытым участок в правом боковом шве. Наметать шов обтачивания проймы. Обработать пройму за два приема, каждый раз начиная строчку от плечевого шва, надсечь припуски шва, вывернуть изделие на лицевую сторону и приутюжить шов проймы. В случае необходимости участок проймы в районе плеча зашить вручную потайным швом.

13.3. Отвернуть подкладку у проймы наверх. Стачать оставленный незашитым участок в правом боковом шве лифа платья, одновременно стачивая незашитый участок в правом боковом шве подкладки платья.

13.4. Обтачать подкладкой разрез под застежку-молнию в левом боковом шве платья, закрывая припуски застежки-молнии. Срезы подкладки у верхнего среза платья подшить потайным швом вручную к припускам бокового шва платья.

13.5. По желанию по вырезу горловины платья и пройме проложить отделочную строчку в 2 мм от шва для закрепления швов обтачивания.

14. Подкладку закрепить по правому боковому срезу, прикрепив вручную к припускам бокового шва верха платья на уровне талии.

15. Обтачать пояс, оставляя участок для выворачивания. Подрезать припуски швов в углах, вывернуть, зашить открытый участок в шве вручную или застрочить на машинке.

16. Низ верхней и нижней юбки обработать и подшить потайным швом (либо выполнить "московский" шов), проследив, чтобы верхняя юбка была короче нижней на 2 см.

По желанию:

17. Примерить платье, обернуть пояс вокруг платья и завязать бант. Отметить булавками место положения пояса по боковым швам.

18. Выполнить воздушные шлевки длиной 8-9 см. Пришить шлевки на боковые швы по отметкам. Продеть пояс в воздушные шлевки.